

Prawidłowe zakładanie kombinezonu ochronnego typu 3

Celem kombinezonów ochronnych jest ochrona użytkownika przed typowymi zagrożeniami w pracy. Niezbędna ochrona jest osiągnięta tylko wtedy, gdy kombinezon ochronny jest prawidłowo założony. W dalszej części artykułu pokażemy, jak prawidłowo założyć kombinezon ochronny typu 3 i na co zwrócić uwagę, na przykładzie kombinezonu ochronnego chemicznego typu 3 bez trwale przymocowanych rękawic, półbutów, butów i gumi do twarzy, aby uniknąć skażenia niebezpiecznego dla zdrowia i życia, należy wszystkie czynności wykonywać ostrożnie, spokojnie i przy wsparciu osoby pomagającej.



1. Wybór właściwego kombinezonu

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy kombinezon ma właściwy rodzaj i rozmiar. Więcej informacji na temat zastosowania i niezbędnych danych dotyczących przenikania znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania kombinezonu.

2. Sprawdzenie kombinezonu

Wyjmij kombinezon z opakowania i rozpakuj go, aby ułatwić zakładanie bez marszczenia. Następnie dokładnie obejrzyj kombinezon wizualnie. Należy sprawdzić poprawność działania zamka błyskawicznego.



3. Założenie nogawek

Przed wejściem do kombinezonu należy opróżnić wszystkie kieszenie i zdjąć biżuterię. Nigdy nie wchodzić do kombinezonu w butach. Aby ułatwić wejście w kombinezon, nogawki spodni można schować do skarpet. Jeśli to możliwe, zawsze zakładaj kombinezon na siedząco. Można też stanąć bezpiecznie przy ścianie.



4. Delikatnie założyć kombinezon

Przeciągnij kombinezon powoli przez barki i ramiona z niewielką siłą. Następnie zamknij zamek błyskawiczny aż do mostka. Zabezpiecz rękawy za pomocą pętli na palce.



5. Założyć maskę

Od tego kroku asystent jest absolutnie niezbędny.

Po założeniu maski asystent mocuje ją za pomocą pasków. Należy wpewnić się, że maska jest szczelna.



6. Kontrola szczelności maski

Używając dłoni, dmuchnij w maskę (bez filtra), aby sprawdzić, czy jest szczelna. W razie potrzeby sprawdź, czy na krawędzi maski nie ma przeszkód, takich jak włosy.



7. Zamknięcie kombinezonu

Aby prawidłowo zamknąć kombinezon, należy umieścić głowę. Ostonę zamka błyskawicznego przykleić taśmą do dołączonych pasków samoprzylepnych. W tym celu należy ściągnąć po kolei taśmę klejącą wewnętrzną i zewnętrzną ostony i przykleić ją bez zmarszczek.



8. Zamknięcie kłapy

Na koniec zamknij górną klapę na równo i bez marszczenia.



9. Maskowanie łączeń

Aby bezpiecznie uszczelnić połączenia, należy je osobno zakleić na butach, rękawiczkach, osłonie zamka błyskawicznego i masce odpowiednią taśmą. Zaklejamy taśmą w mniejszych odcinkach po 5-6 sztuk. Upewnij się, że nie ma żadnych zagnieceń. W przypadku kilku stopni taśmy należy skleić ze sobą końcowy fragment taśmy, tworząc zakładkę, patrz krok 10



10. Kłapy jako wykończenie

Staranne oklejanie zawsze obejmuje przymocowanie zakładki na końcu taśmy. Można ją łatwo uchwycić nawet w rękawiczkach - zapewnia to bezpieczniejsze ściąganie. Zakładka musi być uwzględniona przy każdym procesie zaklejenia. W tym celu wystarczy umieścić końcówkę stroną klejącą kilka centymetrów nad sobą.



11. Sprawdzić mobilność

Na koniec sprawdź dopasowanie i wygodę kombinezonu. W tym celu należy wykonywać ruchy, aby uzyskać maksymalny stopień ruchomości. Wszystkie połączenia muszą być szczelne.

